

NPS	Tabela	Ime polja	Opis vsebine polja	Obvezno/ Neobvezno	Opomba	Vrsta polja	Dožina polja	Dovoljene vrednosti	Pomen posamezne vrednosti
<b>UVOZ ŠIFRANTA OSNOVNIH SREDSTEV</b>									
		Številka	Bistven podatek. Številka osnovnega sredstva je interna oznaka, ki enolično določa OS. Navision jo uporablja za vsa knjiženja in vse evidence.	DA		Code	20		
1	5600	Opis	V polje lahko vnesete opis osnovnega sredstva. Vnesete lahko največ 30 znakov, črk in/ali števk.	DA		Text	30		
2	5600	Serijska številka	V polje lahko vnesete serijsko številko osnovnega sredstva. Vnesete lahko največ 30 znakov, črk in/ali števk. Serijska številka vam pomaga pri sledenju osnovnih sredstev v podjetju, če imate več enakih osnovnih sredstev.	Po potrebi		Text	30		
17	5600	Blokirano	V polje vnesete kljukico v primeru, da želite blokirati uporabo konta osnovnega sredstva, kar pomeni, da na izbrano osnovno sredstvo ni mogoče več knjižiti, osnovno sredstvo pa je izvzeto iz vseh obdelav.	Po potrebi		Boolean	0, 1		0=Ne 1=Da
21	5600	Neaktivno	V primeru, da je osnovno sredstvo uničeno, izrabljeno ali trenutno ne deluje, vnesite kljukico v potrditveno polje in knjiženje nanj ne bo možno. Neaktivna osnovna sredstva niso zajeta v obdelave in poročila.	Po potrebi		Boolean	0, 1		0=Ne 1=Da
26	5600	Šifra razreda OS	V polju lahko izberete šifro razreda osnovnega sredstva. Šifra razreda se uporablja za glavno razvrstitev osnovnih sredstev, na primer neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	Po potrebi	Najprej pripraviti šifrant razredov OS	Code	10	Šifra iz šifranta	
5	5600	Šifra podrazreda OS	V polju lahko izberete šifro podrazreda osnovnega sredstva. Šifra podrazreda se uporablja za podrobno razvrščanje osnovnih sredstev, na primer stroji in avtomobili. Šifre podrazredov OS lahko uporabite tudi kot knjižne skupine OS	Po potrebi	Najprej pripraviti šifrant podrazredov OS	Code	10	Šifra iz šifranta	
6	5600	Šifra lokacije OS	U polju izberite šifro nahajališča (na primer, znotraj stavbe) osnovnega sredstva. Ta podatek je koristen za letni popis osnovnih sredstev in zavarovanje. Vnesete lahko največ 10 znakov, črk in/ali števk.	Po potrebi	Najprej pripraviti šifrant lokacij OS	Code	10	Šifra iz šifranta	
10	5600	Številka dobavitelja	V polje lahko vnesete številko dobavitelja, pri kom ste nabavili to osnovno sredstvo	Po potrebi	Najprej uvoziti šifrant dobaviteljev	Code	20	Šifra iz šifranta	
11	5600	Številka dobavitelja za vzdrževanje	V polje lahko vnesete številko tistega dobavitelja, ki vam popravlja in vzdržuje osnovno sredstvo	Po potrebi	Najprej uvoziti šifrant dobaviteljev	Code	20	Šifra iz šifranta	
23	5600	Se vzdržuje	V polje vstavite potrditveno kljukico, če osnovno sredstvo trenutno popravljajo. V različnih poročilih lahko postavite filtre in preverite, katera sredstva so trenutno v popravilu	Po potrebi		Boolean	0, 1		0=Ne 1=Da
24	5600	Datum naslednjega servisa	V polje lahko vnesete datum naslednjega servisa za osnovno sredstvo. Polje se uporablja kot filter v poročilu Vzdrževanje - naslednji servis	Po potrebi		Date		Datum v formatu dd.mm.llll	
25	5600	Datum garancije	V polje vnesite datum do katerega velja garancija za osnovno sredstvo. To polje se ne uporablja nikjer v programu.	Po potrebi		Date		Datum v formatu dd.mm.llll	
15	5600		Odkljukano polje nudi funkcionalnost planiranja osnovnih sredstev. V primeru, da odkljukate polje, osnovno sredstvo ni zajeto v analize in obračun amortizacije.	Po potrebi		Boolean	0, 1		0=Ne 1=Da
14	5600	Predračunsko sredstvo		Po potrebi		Boolean	0, 1		0=Ne 1=Da
13	5612	Knjižna skupina OS		DA	Najprej pripraviti šifrant	Code	10	Šifra iz šifranta	
		Šifra knjige amortizacije		DA	Najprej pripraviti šifrant. Praviloma podjetje uporablja eno knjigo amortizacije.	Code	10	Šifra iz šifranta	
2	5612	Način amortizacije		DA		Code	10	Šifra iz šifranta	Linearno,Degresivno 1,Degresivno 2,DG1/LN,DG2/LN,Uporabniško določeno,Ročno
3	5612	Začetni datum amortizacije		DA		Option		Datum v formatu dd.mm.llll	
4	5612	Število let amortizacije		DA		Date		Datum v formatu dd.mm.llll	
6	5612	Linearno %		DA		Decimal			
5	5612	Degresivno %	V polje vpišemo odstotek amortizacije v enem letu, če smo v polju Način amortizacije vpisali vrednost Linearno, DG1/LN, DG2/LN.	Po potrebi		Decimal			
9	5612	Šifra tabele za amortizacijo	Če smo v polju Način amortizacije vpisali vrednost Degresivno 1 ali Degresivno 2, DG1/LN, DG2/LN, pri tem pa uporabiti fiksen letni odstotek, vnesite odstotek v polje.	Po potrebi		Decimal			
10	5612		Če ste v polju Način amortizacije izbrali možnost Uporabniško določen, morate vnesti šifro tabele amortizacije. Če želite polje uporabljati, morate nastaviti Tabelo amortizacije.	Po potrebi	Najprej pripraviti šifrant	Code	10	Šifra iz šifranta	
<b>UVOZ POSTAVK OSNOVNIH SREDSTEV</b>									
		St. OS	Bistven podatek. Številka osnovnega sredstva je interna oznaka, ki enolično določa OS. Navision jo uporablja za vsa knjiženja in vse evidence.	DA	Najprej pripraviti šifrant OS	Code	20	Šifra iz šifranta	
3	5601	Datum knjiženja OS	Datum knjiženja postavke za analitiko OS	DA		Date		Datum v formatu dd.mm.llll	
4	5601	Datum knjiženja	Datum knjiženja postavke v glavno knjigo	DA		Date		Datum v formatu dd.mm.llll	
6	5601	Vrsta dokumenta		DA		Option		,Račun,Dobropis	
8	5601	Št. dokumenta	Št. dokumenta, na katero se bodo knjižile postavke knjižbe.	DA		Code	20		
9	5601	Št. zunanega dokumenta	Potrebno vpisati, ko je Vrsta dokumenta Račun ali Dobropis	Po potrebi		Code	20		
10	5601	Opis knjižbe	V polje lahko vnesete opis knjižbe. Vnesete lahko največ 50 znakov, črk in/ali števk.	Po potrebi		Text	50		
		Vrsta knjiženja OS	Vrsta knjiženja OS določa, kakšna je vrsta knjižbe na OS.	Po potrebi		Text	50		Stroški nabave,Amortizacija,Zmanjšanje,Povečanje,Po meri 1,Po meri 2,Prihodek ob izločanju,Preostala vrednost,Dobiček/izguba,Knjižna vrednost ob izločanju
13	5601		Znesek knjižbe. Predznak in znesek izberemo glede na vrednosti v poljih	DA		Option			
14	5601	Znesek	Znesek v breme in Znesek v dobro.	DA		Decimal			
15	5601	Znesek v breme	Znesek v breme izpolnimo, ko se more knjižba knjižiti v breme. Če to polje pustimo prazno, moramo izpolniti Znesek v dobro.	Po potrebi		Decimal			
16	5601	Znesek v dobro	Znesek v breme izpolnimo, ko se more knjižba knjižiti v dobro. Če to polje pustimo prazno, moramo izpolniti Znesek v breme.	Po potrebi		Decimal			